

PDFコンバータ簡易マニュアル

Windows2000/XP 版

株式会社 ワイ・エス・エス

TEL.044-211-9332 FAX.044-211-9331

本社 〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子2丁目5-19 川崎東相ビル

E-mail: eigyo@IOTHE.co.jp <http://www.iothe.co.jp/>

Nifty-Serve ID:KYK05457

1


PDFコンバータをインストールするには

PDFコンバータのインストール手順について説明致します。

注意：
媒体やオペレーティングシステムにより画面表示および入力内容が多少異なります。

注意：
アドミニストレータとは「管理者」という意味です。
WindowsNT/2000/XPのインストールには、マシンの管理者が持っているログイン名及びパスワードを必要とします。

1. **アドミニストレータ権限のあるアカウント**でログインします。ログインできない場合には、システム管理者に確認してログインしてください。




アドミニストレータ権限を持つユーザー名を設定

確認事項！！


- ・ スタート 設定 コントロールパネル 管理ツール サービス
Print Spooler が開始されているか確認してください。

何らかの理由で停止している場合は、必ずサービスを開始してからインストールを始めてください。


2. インストール用CD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。




弊社サイトよりダウンロード頂いた場合は、ダウンロードファイル解凍後のypdfxXXX.exeをダブルクリックして下さい。(XXXはPDFコンバータのバージョンを表す数字です。)




3. 次へ(N)をクリックします。



4. 次へ(N)をクリックします。




5. シリアル番号入力画面が表示されますので、シリアル番号を入力し、**OK**をクリックしてください。
シリアル番号はライセンスシートにてお渡し致します。



< 注意事項！ >


以下のことをご注意ください。

ライセンスを入力する際に、ライセンス入力画面が見えなくなってしまうことがあります。



ライセンス入力終了前に

裏の画面をクリックしてしまうと起こります。




Windowsが裏に隠れてしまっただけです。


こんなときは、次の処理を行ってください。

キャンセルを押したり、再起動したりしないで下さい！

ライセンス入力画面は、裏に隠れているだけですので、画面をドラッグして、ライセンス画面を再表示させてください。




そうしますと、以下のように入力できるようになります。




ライセンス番号を入力してください。

6. 今すぐコンピュータを再起動する・あとで再起動するのどちらかを選択後、完了をクリックして下さい。



7. 完了をクリックします。



以上でPDFコンバータのインストールは完了です。