

intra-mart WebPlatform

Ver.7.0

デモデータセットアップガイド

2008/10/28 第2版

<< 変更履歴 >>

変更年月日	変更内容
2008/09/05	初版
2008/10/28	第 2 版

<< 目次 >>

1	はじめに.....	1
1.1	目的.....	1
1.2	ファイル構成	1
1.3	注意事項.....	2
2	セットアップ手順.....	3
2.1	IWPのインストール.....	3
2.2	IWPのパッチインストール	3
2.3	デモデータモジュールのコピー	3
2.4	デモデータインポートファイルのコピー	3
2.4.1	データベースに「SQL Server 2005」／「PostgreSQL」を使用する場合	3
2.4.2	IWPのインストール時に、「サーバモジュールの文字コード」を「EUC_JP」とした場合	4
2.4.3	IWPのインストール時に、「サーバモジュールの文字コード」を「UTF-8」とした場合	4
2.5	データベース接続の設定	4
2.6	IWPの起動.....	4
2.7	IWPにログイン	4
2.8	ログイングループの作成.....	5
2.9	初期データインポート	5
2.10	デモデータインポート.....	6
2.11	その他	6
2.11.1	IWPインストール時に、「サンプルをインストール」に、チェックを行わなかった場合	6

1 はじめに

1.1 目的

本書は、intra-mart WebPlatform ver7.0(以下、IWP)用デモデータのセットアップを行うための手順書です。

1.2 ファイル構成

デモデータのファイル群は以下の通りに構成されています。

ディレクトリ/ファイル名	内容説明
im_demo_data_v70/ 	デモデータ用ファイル郡 (以下、<%IM_DEMO_DATA_ROOT%>)
└ licenses/ └ im_demo_data.iar	デモデータモジュール
└ pages/ └ src/ └ sample/ └ event_navigator/ └ for_bpw.html └ for_bpw.js └ format_creator/ └ appendix/ └ approve_post_sample1.js └ branch_condition_sample.js └ draft_post_sample.js	デモデータ用プログラム ※IWP のインストール時に、「サンプルをインストール」に、チェックをつけた場合は、既にインストールされています。 サンプルデータのインストールを行わなかった場合に使用します。
└ storage/ └ demo_data/ └ sqlserver_postgresql/ └ demo-table_maintenance-insert_data.sql └ demo-view_creator-insert_data.sql └ demo-account.xml └ demo-menu.xml └ sample-delete.sql └ portalInsert.sql └ demo-vc_tm-create_table.sql └ demo-app_common-insert_data.sql └ demo-portal-insert_data.sql └ demo-table_maintenance-insert_data.sql └ demo-fc-insert_data.sql └ demo-wkf-insert_data.sql └ demo-event_navigator-insert_data.sql	デモデータインポート用ファイル
└ im_demo_data_setup_guide_v70.pdf	デモデータセットアップガイド(本書)
└ im_demo_data_user_structure.xls	デモデータの構成を説明したドキュメント

1.3 注意事項

下記の条件を必ず守って、IWP のインストールおよびデモデータのセットアップを行ってください。

■ IWP のインストール

- ◆ ”製品”は、「intra-mart WebPlatform (Resin)」を選択してください。
- ◆ ”製品の種類”は、「アドバンスド」を選択してください。
- ◆ 「サンプルをインストール」に、チェックを付けてください。

- ◆ IWP の最新のパッチを適応してください。(2008 年 10 月 31 日現在、「IWP 7.0.2(パッチ 2)」が最新です。)

■ IWP の環境構築

- ◆ ログイングループは「default」で作成してください。
- ◆ 「ログイングループライセンス数」は、無制限にチェックをつけてください。
- ◆ システム管理者のライセンス画面から、「初期データインポート」を行ってください。
- ◆ システム管理者のライセンス画面から、「サンプルデータインポート」は行わないでください。

なお、IWP のインストール手順および環境構築については、「intra-mart WebPlatform セットアップガイド」を参照してください。

2 セットアップ手順

2.1 IWPのインストール

「intra-mart WebPlatform セットアップガイド」にしたがって、IWP のインストールを行ってください。

- ◆ ”製品”は、「intra-mart WebPlatform (Resin)」を選択してください。
- ◆ ”製品の種類”は、「アドバンスド」を選択してください。
- ◆ 「サンプルをインストール」に、チェックを付けてください。

2.2 IWPのパッチインストール

IWP の最新のパッチを適応してください。

パッチのインストールに関しては、パッチに付属する「readme.txt」を参照してください。

2.3 デモデータモジュールのコピー

「<%IM_DEMO_DATA_ROOT%>/licenses/im_demo_data.iar」ファイルを、

IWP インストールディレクトリ(以下、<%IWP_ROOT%>)「<%IWP_ROOT%>/licenses/」ディレクトリ配下にコピーしてください。

2.4 デモデータインポートファイルのコピー

「<%IM_DEMO_DATA_ROOT%>/storage/demo_data/」ディレクトリを、

「<%IWP_ROOT%>/ storage/」ディレクトリ配下にコピーしてください。

2.4.1 データベースに「SQL Server 2005」／「PostgreSQL」を使用する場合

「<%IWP_ROOT%>/storage/demo_data/sqlserver_postgresql/」内の下記のファイルを、

「<%IWP_ROOT%>/storage/demo_data/」に上書き保存します。

- demo-table_maintenance-insert_data.sql
- demo-view_creator-insert_data.sql

2.4.2 IWPのインストール時に、「サーバモジュールの文字コード」を「EUC_JP」とした場合

「<%IWP_ROOT%>/storage/demo_data/」内の以下のファイルをテキストエディタ等で開き、文字コードを「EUC」として上書き保存して下さい。

- demo-app_common-insert_data.sql
- demo-event_navigator-insert_data.sql
- demo-fc-insert_data.sql
- demo-portal-insert_data.sql
- demo-table_maintenance-insert_data.sql
- demo-view_creator-insert_data.sql
- demo-wkf-insert_data.sql

2.4.3 IWPのインストール時に、「サーバモジュールの文字コード」を「UTF-8」とした場合

「<%IWP_ROOT%>/storage/demo_data/」内の以下のファイルをテキストエディタ等で開き、文字コードを「UTF-8」として上書き保存して下さい。

- demo-app_common-insert_data.sql
- demo-event_navigator-insert_data.sql
- demo-fc-insert_data.sql
- demo-portal-insert_data.sql
- demo-table_maintenance-insert_data.sql
- demo-view_creator-insert_data.sql
- demo-wkf-insert_data.sql

2.5 データベース接続の設定

データベース接続の設定を行ってください。

2.6 IWPの起動

IWP を起動します。

2.7 IWPにログイン

IWP にシステム管理者でログインします。

2.8 ログイングループの作成

[ログイングループ設定]画面より、ログイングループを新規作成します。

ログイングループ		ログイングループ管理者	
ログイングループID(必須)	default		
ログイングループライセンス数	0	<input checked="" type="checkbox"/> 無制限	
ロケール			
アカウントロック回数	0		
アカウントロック期間(分)	0		
ページカラーパターンID			

- ◆ ログイングループは「default」で作成してください。
- ◆ 「ログイングループライセンス数」は、無制限にチェックをつけてください。

2.9 初期データインポート

[ライセンス]画面より、初期データのインポートを行います。

システムライセンス	
ライセンス	TRIAL License.
プロダクトタイプID	BA
バージョン	7.0.2.Production-mode[Advanced Edition]
最大アプリケーションランタイム数(サーバ数)	1
最大ユーザライセンス数	Unlimited.
インストール日時	11/06,2008 10:54
トライアル期限	01/05,2009 10:54
言語バックライセンス	
管理メニューインポート	インポート
初期データインポート	default ▼ インポート
サンプルデータインポート	default ▼ インポート

- ◆ システム管理者のライセンス画面から、「サンプルデータインポート」は行わないでください。

2.10 デモデータインポート

[ライセンス]画面より、デモデータのインポートを行います。

DEMO DATA Module[Ver 7.0]	
プロダクトタイプID	DD
バージョン	7.0.0
インストール日時	11/10/2008 20:33
初期データインポート	default ▼ <input type="button" value="インポート"/>

「サンプルデータインポート」を行った場合に、「デモデータインポート」を行うと、サンプルデータの一部が削除されます。

2.11 その他

2.11.1 IWPインストール時に、「サンプルをインストール」に、チェックを行わなかった場合

「<%IM_DEMO_DATA_ROOT%>/pages/src/sample/」ディレクトリを、「<%IWP_ROOT%>/pages/src/」ディレクトリ配下にコピーしてください。

※既に、サンプルプログラムがある場合は、コピーする必要はありません。

intra-mart WebPlatform Ver.7.0
デモデータセットアップガイド

2008/10/28 第2版

Copyright 2000-2008 株式会社NTTデータ イントラマート
All rights Reserved.

TEL: 03-5549-2821

FAX: 03-5549-2816

E-MAIL: info@intra-mart.jp

URL: <http://www.intra-mart.jp/>